

## Custom Firmware Enabler v3.70

Послан SunTechnik - 02.07.2010 03:52

---

### Custom Firmware Enabler 3.70

<http://img709.imageshack.us/img709/3509/d99d37652155.png>

Самая последняя виртуальная прошивка от команды MHU (бывшие M33)  
Она позволяет играть в игры, запускать приложения и использовать плагины, эмулируя виртуальную прошивку, с помощью ChickHEN.

Что нам понадобится:

Любая PSP-2000 или PSP-3000, с прошивкой 5.03.

\*Если у вас официальная прошивка ниже 5.03, то вам необходимо скачать и установить прошивку.

Установленный HEN эксплойт, будь то ChickHEN R2 или MHU Speed v3 или же ChickHEN L.M.A.O  
А так же сама программа-прошивка, запускающаяся из под HEN режима.

Если у вас уже был установлен CFWEnabler более ранней версии, то вы можете просто нажать "сетевое обновление" и обновить его.

Так же вы можете воспользоваться стандартной установкой.

Установка:

Скачайте и распакуйте архив с программой.

Папку PSP скопируйте в корень карты памяти, соглашаясь на замену файлов.

Запустите режим HEN, с помощью ChickHen R2 Davee или MHUSPEED v3 (ссылки выше).

Запустите из меню Игра -> Memory Stick™ программу CFWENABLER 3.70.

Выберите "Install Pops", чтобы записать модули, необходимые для запуска игр от PSone.

Теперь нажмите на Flash And Start и на все запросы программы отвечайте Yes.

После завершения процедуры, PSP должна вернуться в XMB, а версия прошивки в Сведениях о системе должна поменяться на 5.03 MHU.

После первого запуска Custom Firmware Enabler не будет запрашивать никаких действий, а сразу перезапустит PSP с кастом виртуальной прошивкой.

Помните, прошивка виртуальная. Это значит, что после выключения/перезагрузки PSP вам придется заного активировать режим HEN, а потом CFWEnabler.

Настройка:

Зайдите в CFWEnabler и нажмите пункт Settings:

В меню Configuration смените значение пункта MS Speed Up на Always. Это активирует "ускоритель" карты памяти, который дает существенное ускорение загрузки игр.

В этом же меню переведите Use version.txt в значение Enabled.

После этого вернитесь назад, выберите Change Version - Change version.txt to 6.30. Это обезопасит вас от случайного обновления с юмд диска.

Все. Прошивка установлена. Приложение CFWENABLER 3.70 необходимо оставить на карте

памяти, для повторного запуска прошивки.

=====